

スマートフォン(アイフォン)初心者編

※スマートフォンの操作説明は、アルファベット表記が多いため、音声や点字での確認が効率的に行えるようにカタカナ表記に置き換えています。各単元の最初のみカタカナの後にアルファベット表記をカッコ内に書いています。

5 インターネットの使い方

目次

1 インターネットの使い方

1-A サファリ(Safari)とは

1-B シリ(Siri)を使って検索

1-C サファリを使って検索

1-D ページ閲覧時のヒント

1-E タブの切り替え

1-F タブを閉じる

1-G ブックマークの登録

1-H ブックマークからページを開く

1-I ブックマークの削除

1-J 履歴からページを開く

1-K インターネットを使うときの注意点

1 インターネットの使い方

1-A サafariとは

サafariとはインターネットを見たり、買い物をしたり、分からないことを調べたり、ニュースを見るときといったことが出来るアプリのひとつで、アイフォン(iPhone)を購入したときに初めからインストールされています。グーグルクローム(Google Chrome)な

どインターネットを見るためのアプリは他にも色々ありますが、シリによる音声検索操作に対応していることが特徴です。

概要: 아이폰にはウェブブラウザのサファリが内蔵されています。このアプリを使って全世界の情報を見たり、ちょっと調べ物をしたい時、新しい情報やニュースなどをいち早く取り入れたい時など、とても便利に利用できます。

1-B シリを使って検索

アイフォンでは、シリを利用して音声によるインターネット検索が可能です。

①シリを起動して「〇〇をウェブで調べて」

と声をかけると、画面上部に最大 3 つの候補が表示されます。

※ウェブという言葉を使わない場合、他のアプリで検索されたり、他のアプリが起動することがあります。

②画面の上部を一度タッチした後に、左右のスワイプで表示したい候補を選んでダブル

タップします。

③サファリのインターネットページが表示されるので、左右のスワイプ等により内容を読み進めます。

表示されたページ内では、2本指で下から上にスワイプすると初めから全文読みします。また、2本指で上から下にスワイプすると選択中の場所から続きを読みます。シリを利用するとユーチューブ(YouTube)などでの動画検索にも便利です。

※ユーチューブアプリをインストールしてい

る場合は、動画選択後はサファリではなくユーザーチューブアプリが起動します。

シリを利用してユーチューブなどの動画を調べる方法は以下の通りです。

①シリを起動して「〇〇の動画を調べて」と声をかけると、画面の上部に最大 9 つの候補が表示されます。

②画面の上部を一度タッチした後に、左右のスワイプで表示したい動画候補を選んでダブルタップします。

③動画の音声が流れない場合は、右スワイプで「ミュートを解除」まで進み、ダブルタップします。再生中の動画は 2 本指でダブルタップすると再生が停止します。再開したい場合は、同じように 2 本指でダブルタップします。

※1 ギガの通信契約で見ることのできる動画の長さはおおよそ 120 分程度です。自宅などのワイファイ(Wi-Fi)環境以外で動画を再生する場合はご契約のデータ通信容量にご注意ください。

1-C サファリを使って検索

シリヤホーム画面からサファリを開いた際に、どのページが表示されていても検索が可能です。

①ページ下部のテキストフィールド(アドレス～と読み上げる)をダブルタップします。

※アイオーエス(iOS)14 以前ではテキストフィールドは画面の上部が標準です。上下は設定により変更が可能です。

②検索したいキーワードを入力し、画面の右

下の開くキーをダブルタップします。

※テキストフィールド内はキーボードでも音声でも入力可能です。

③検索結果が表示されるので、タッチやスワイプで見たいページを探してダブルタップします。

※読み上げの最後に「リンク」と聞こえれば、次のページがあります。

④リンク先のページが表示されるので、左右のスワイプ等により内容を読み進めます。

1-D ページ閲覧時のヒント

ホームページの作りや内容はページ制作者に依存しているため、ページ内のメニュー項目や広告が多くてボイスオーバー (VoiceOver) を利用したジェスチャー操作では操作しにくいページがあります。以下の方法を知っておくと便利な場合があります。

①ローターと上下スワイプを利用したページ内の移動ローターで「文字」を選ぶと、電話番号や使われている漢字などの詳細確認に便利です。

ローターで「行」を選ぶと、ある程度まとまった文章単位で移動ができます。

ローターで「見出し」を選ぶと、ページ制作者が見出しを設定していれば、見出し単位で移動できます。

ローターで「リンク」を選ぶと、ページ内のリンク(次のページが準備された箇所)だけを移動します。

ローターで「フォームコントロール」を選ぶと、テキストフィールドや動画の再生ボタンなど特定の箇所を移動します。

②3 本指でシングルタップ

表示しているページ内のどのあたりを読んでいるのか、現在位置を読み上げます。

③3 本指で上や下にスワイプ

画面に表示される範囲を、画面 1 つ分だけ上や下にスクロールします。

④画面半分より上側を 4 本指でシングルタップ

ページ内のどの位置にいても、ページ先頭に移動します。

⑤画面半分より下側を 4 本指でシングルタ

ツプ

ページ内のどの位置にいても、ページ最後に移動します。

⑥2本指でスクラブ(右左右と画面を擦る動き)

ページ内のどの位置にいても、ひとつ前に表示していたページに戻ります。

ニュース画面を探して開いてみましょう！

①ホーム画面からサファリを開きます。またはシリで「サファリを開いて」と話しかけま

す。

②画面の上側の「アドレス」と読み上げる項目をダブルタップします。

③アドレスの右にある「音声検索」と読み上げる項目をダブルタップします。

④「コン」という音が聞こえたら「今日のニュース」と発話します。直ちに検索結果が表示されます。

⑤ローターを使用して「見出し」にします。

⑥1本指の下スワイプで見出しごとに探します。

⑦検索結果が一覧で表示されますので、見たいものがあればダブルタップします。

⑧ページの読み込み音が聞こえてウェブサイトが開きます。

1-E タブの切り替え

サファリでは複数のページを同時に開くことができ、その開いた一つひとつのページをタブと言います。画面上に表示できるのは1つのタブだけですが、タブを切り替えることで素早く複数のページにアクセスできる

ため、2 つ以上の情報を比べたいときに非常に便利です。

①タッチやスワイプで画面の右下の「タブボタン」を選択してダブルタップします。

②次に左右のスワイプで表示したいタブタイトルを選択してダブルタップします。

③上記の方法を繰り返すことで、再度別のタブを開くことができます。

1-F タブを閉じる

シリを利用して検索を行った場合は必ず新

しいタブが開かれてしまいます。タブを閉じる方法は以下の通りです。

①タッチやスワイプで「タブボタン」を選択し、ダブルタップした後に画面を押さえたままにします。

②その他のタブオプションが表示されるので、左右のスワイプで「〇個のタブをすべて閉じる」か「このタブを閉じる」を選択してダブルタップします。

設定アプリから自動でサファリのタブを閉

じるようにする設定も行えます。方法は以下の通りです。

① Siri を起動して「設定を開いて」と声をかけ、設定アプリを開きます。

※設定アプリはホーム画面からジェスチャー操作で開くことも可能です。

② 設定アプリを開いたら、右スワイプで「サファリ」まで進みダブルタップします。

③ 続けて右スワイプで「タブを閉じる」まで進みダブルタップします。

④ 左右のスワイプで、1 日後、1 週間後、1 か

月後のいずれかを選びダブルタップします。

⑤設定を完了したら、アップスイッチャーで設定アプリを終了します。

※自動でタブを閉じる設定を行なった場合、期限が来たら残しておきたかったタブも消えるので注意が必要です。

1-G ブックマークの登録

「ブックマーク」とは本のしおりと同じで、必要な時に素早く設定したページを読めるようにする機能です。

インターネットのページをみて「これはまた見てみたいな」と思った場合は、そのインターネットのページのアドレスをブックマークしておくと、後でまた利用したいときに、素早く見ることが出来ます。同じような機能にお気に入りがありますが、こちらは新規タブ(サファリで開くインターネットページのひとつ)からしか利用できません。

①シリやサファリでの検索を利用して、ブックマーク登録を行いたいページを開きます。

②タッチやスワイプで画面の下部中央の「共

有ボタン」を選択してダブルタップします。

③続けて、右スワイプで「ブックマークを追加」まで進んでダブルタップします。

④1 度左にスワイプし、続けて右にスワイプしてブックマークの登録名を確認します。登録名が分かりにくかった場合は、右スワイプで「テキストを消去」に進み、ダブルタップしてから登録名を修正することができます。

※音声での入力も可能です。

⑤右スワイプで「場所」と読む次の箇所まで進み、「ブックマーク」と読むことを確認しま

す。「お気に入り」だった場合はダブルタップしてから右スワイプで「ブックマーク」を選び、再びダブルタップします。

⑥タッチかスワイプで画面の右上の「保存」を選んでダブルタップします。これでブックマークに保存されました。

1-H ブックマークからページを開く

①シリを起動して「サファリを開いて」と声をかけます。

※すでにサファリを開いている場合はこの

操作は不要です。

②タッチやスワイプで画面の下部の「ブックマークを表示ボタン」を選んでダブルタップします。

③右スワイプで読み進めて「ブックマーク」まで来た際に、選択中と読み上げない場合は、ここでダブルタップします。

④続けて、右スワイプで開きたいページのブックマーク名まで進み、ダブルタップします。これでブックマークに登録していたページを開くことができます。

1-I ブックマークの削除

①シリを起動して「サファリ」を開いてと声をかけてサファリを開きます。

※すでにサファリを開いている場合はこの操作は不要です。

②タッチやスワイプで画面の下部の「ブックマークを表示ボタン」を選択してダブルタップします。

③右スワイプで読み進めて「ブックマーク」まで来た際に、選択中と読み上げない場合は、

ここでダブルタップします。

④タッチやスワイプで削除したいブックマーク名を選択後、上下のスワイプで「削除」に合わせてダブルタップします。

※削除したブックマークは元に戻すことができないため、選択するブックマーク名を間違わないよう注意してください。もしも間違えて削除してしまった場合は、再度登録をやり直す必要があります。

1-J 履歴からページを開く

①シリを起動して「サファリ」を開いてと声をかけてサファリを開きます。

※すでにサファリを開いている場合はこの操作は不要です。

②タッチやスワイプで画面の下部の「ブックマークを表示ボタン」を選んでダブルタップします。

③タッチやスワイプで「履歴」を選択してダブルタップします。

④タッチやスワイプで履歴一覧の中から開きたいページを選択し、ダブルタップしま

す。

1-K インターネットを使うときの注意点

インターネットにはさまざまなサイトが存在します。その中には、悪意を持って設置された詐欺やウイルス配布を行うサイトもあります。一例として、身に覚えのないメールの文中のユーアールエルやここを選択してくださいと書かれたところを押したことで、偽のサイトに接続されて、そこでユーザーアイディやパスワード、クレジットカードなどの情

報を入力させ、これらの情報を盗み取ろうとするサイトがあります。これらのメールをフィッシングメールと呼びます。また、ウェブサイトや広告などで、一度クリックしただけで、一方的にサービスへの入会などの契約成立を宣言され、多額の料金の支払いを求められるという詐欺をワンクリック詐欺といいますが、

知らない人から来たメールや、「お金をあげます」または「無料であげます」などのおいし

いことが書かれているサイトにはご注意ください。インターネットやメールを使う際は、「知らない人からきたメール」、また、「おいしい話が掲載されているサイト」や「“有料です”と書かれているサイト」などには、細心の注意を払い、気軽に開かないようにしましょう。